

# **Manual de Acesso Remoto aos computadores do DEPES em computadores LINUX**



## Abaixo seguem numerados os passos:


1. Abra o aplicativo “Remmina” que já vem instalado no Ubuntu;



2. Na Tela Principal clique no ícone indicado de vermelho:



3. Na aba **Básico** preencha o campo “Nome de usuário” seguindo o formato **colan96\nome do usuário**. Para os alunos o usuário será o número de matrícula deste; para professores o usuário deverá ser consultado com a equipe da COLAN.
4. Preencha o campo “Senha” com a senha da COLAN. A senha inicial **foi enviada para e-mail institucional de cada usuário** pelo Professor **Cristhian Nolte**. A senha inicial deverá ser trocada após o primeiro login, ao término deste guia será explicado como alterar a senha. Após o procedimento de troca de senha (**Passo 18**) o usuário deverá voltar a janela **Preferences** e alterar a senha no campo “Password”.



5. No campo “Domínio” digite **colan96**;  
No campo “Servidor” digite o **IP** do computador conforme as tabelas abaixo. Para os alunos:

<b>Nome do computador</b>	<b>IP</b>
DEPES-REM00.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.10
DEPES-REM01.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.11
DEPES-REM02.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.12
DEPES-REM03.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.13
DEPES-REM04.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.14
DEPES-REM05.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.15
DEPES-REM06.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.16
DEPES-REM07.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.17
DEPES-REM08.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.18
DEPES-REM09.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.19
DEPES-REM10.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.20
DEPES-REM11.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.21
DEPES-REM12.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.22
DEPES-REM13.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.23
DEPES-REM14.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.24
DEPES-REM15.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.25
DEPES-REM16.colan96.cefet-rj.br	10.153.1.26

Você deve escolher o **IP** de um computador que não esteja sendo utilizado.

6. Após preencher estes 4 campos clique na aba **Avançado** para continuar;

**Preferências de área de trabalho remota**

Nome: Conectar rapidamente

Grupo:

Protocolo: RDP - Remote Desktop Protocol

Pré-comando: command %h %u %t %U %p %g -option

Pós-comando: /path/to/command -opt1 arg %h %u %t -opt2 %U %p %g

Básico **Avançado** Inicialização automática Túnel SSH

Qualidade: Baixa (mais rápida)

Som: Desligado

Segurança: Negociar

Tipo de transporte de gateway: http

Servidor gateway de área de trabalho: depes-remoto.cefet-rj.br

Nome de usuário do gateway de área de trabalho: rduser

Senha do gateway de área de trabalho: .....

Domínio do gateway de área de trabalho: colan96


Nome do cliente:

Client build:


Cancelar Salvar como padrão Salvar Conectar **Salvar e conectar**

7. No campo “Segurança” selecione a opção “Negociar”;
8. No campo “Tipo de transporte de gateway” selecione a opção “http”;
9. No campo “Servidor gateway da área de trabalho” digite o FQDN do servidor: **depes-remoto.cefet-rj.br**;
10. No campo “Nome de usuário do gateway de área de trabalho” repita o nome de usuário digitado no **Passo 3**, incluindo colan96\usuário;
11. No campo “Senha do gateway da área de trabalho” repita a senha digitada durante o **Passo 4**. É importante que lembrar que após a senha ser modificada no **Passo 18** o usuário deve retornar também ao **Passo 12** e modificá-la.
12. No campo “Domínio do gateway da área de trabalho” digite **colan96**;

13. Após os passos acima finalize em “Salvar” ou “Salvar e conectar” para iniciar a conexão com o **Desktop Remoto**.



14. No **Desktop Remoto**, pressione "CTRL", "ALT" e "END" ao mesmo tempo no teclado e então na janela que irá aparecer selecione a opção “Alterar uma Senha”




**15.** Na tela **Alterar um senha:**

No campo “senha antiga” digite a senha antiga, a princípio a primeira senha é: **Colan-123**


Nos campos “Nova senha” e “Confirmar senha”, digite a nova senha, lembrando que a senha deverá seguir três das quatro regras a seguir:

- **8 ou mais caracteres;**
- **Letras maiúsculas e minúsculas;**
- **Caracteres especiais;**
- **Números.**



**16.** Ao término do uso, vá ao **Desktop** e pressione simultaneamente “CTRL” “ALT” e “END” e então selecione a opção “Sair” para terminar a conexão.

**IMPORTANTE: Caso o usuário não termine a conexão propriamente, o logon ficará preso neste computador e não será possível conectar a outro computador.**



17. Após o término do primeiro uso, retorne aos **Passo 4 e 12** altere a senha da conta de usuário para a nova senha escolhida durante o **Passo 16** e então clique em “Salvar”
18. Para usos subsequentes do acesso remoto não há necessidade de repetir todos os passos.

Apenas abra novamente o “Remmina” e o Servidor estará cadastrado na **Tela Inicial** para acesso rápido (clcando no link):

